Solid Edge Lizenzierung

SOLID EDGE

Lizenzierung



Seite 1









Grundlagen für Lizenzen



Seite 3

Grundlagen für Lizenzen

- alle Lizenzen der **Solid Edge 2019** sind bis zur **ST4** abwärtskompatibel.
- Jede Solid Edge Installation braucht eine Lizenz Datei im Ordner ...\Solid Edge 20xx\Preferences
- Jede neu erstellte Lizenz, mit einer neuen SoldTo Nummer, soll auf der Siemens Homepage von einem Mitarbeiter registriert werden! Erst die registrierte Lizenz funktioniert ohne Zeitbeschränkung!

Automatisierte Installation

- Die Lizenzen können gleich mit der **Silent Installation** mit kopiert werden.
 - C:\>msiexec /i "D:\CM_SETUP\DISK1\Solid Edge 2019.msi" MYTEMPLATE=5 USERFILESPECXML=
 - "K:\temp\My Docs\Options.xml" **USERFILESPEC=,,K:\temp\My Docs\selicense.dat**" INSTALLDIR="C:\CAD\Solid Edge\" /qn+ /I*v



Lizenz Typen Übersicht von Solid Edge



Seite 4

	Premium	Classic	Foundation	Design & Drafting	2D Drafting
Node locked (CID Nummer)	SE388N	SE289	SE350	SE302	SE353
Floating (Dongle)	SE388F	SE290	SE351		SE352
Floating		SE320			
Floating (host ID license, MAC Adresse)	SE388H	SE320TC	SE351H		
Teamcenter Edition	SE389	SE356			

Permanente Lizenzierung von Solid Edge



Seite 5

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Lizenzierung von Solid Edge:

• Einzelplatzlizenz (Computergebundene Lizenz - Node locked)

- Bei einer Einzelplatzlizenz kann nur ein Benutzer die Software auf einem Rechner verwenden, da in diesem Fall die Lizenz rechnergebunden ist.
- Ab **ST4** erfolgt die Lizenzierung über **CID Nummer.**
- Node locked Lizenzen können nicht per Windows Remotesteuerung betrieben werden.

• Netzwerklizenz (Floating)

- Bei einer Netzwerklizenz können mehrere Benutzer, Solid Edge durch einen Lizenzserver verwenden. Dadurch ist es möglich Solid Edge auf einer beliebigen Anzahl von Computern im Netzwerk zu installieren.
- Ein Überschreiten der Lizenzen ist nicht möglich!
- Verschiede Lizenz Typen können einer jeweiligen Gruppe oder Benutzer zugeordnet werden. Floating Lizenzen funktionieren auch auf virtuellen Rechnern und per Windows Remotesteuerung.

Netzwerklizenz ausborgen (Leihlizenzierung)

- Es können dadurch Lizenzen für den Ausdienst aus dem Pool ausgecheckt werden.
- Diese können zeitbegrenzt ausgeborgt werden oder in den Pool vorzeitig wieder eingecheckt werden.
- Das Ausborgen funktioniert 6 Monate.

• Cloud Lizenzen

– Solid Edge kann seit der ST9 auch über die Cloud lizenziert werden.



Traveler-; Notfalls-; Mietlizenz



Seite 6

Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich Lizenzen kurzzeitig für Solid Edge zu erzeugen:

- Traveller Lizenz (Node locked)
 - Für ein kurzfristiges Ausborgen. z. B.: Ausdienst Vorteil diese Lizenz Sie kann im Ausdienst von der Siemens GTAC Seite, erstellt werden.
 - Diese Lizenz kann von jeder Lizenz erstellt werden, sie ist auf 30 Tage im Kalenderjahr begrenzt.
 - Sie darf NICHT als Verdoppelung der Lizenzen verwendet werden!
 - Die ausgeborgte Lizenz darf nicht gleichzeitig mit der original Lizenz verwendet werden!

• Notfalls Lizenz (Server Lizenz)

- Ist eine temporäre Lizenz, falls Sie Solid Edge aufgrund von Problemen mit der aktuellen Lizenzdatei nicht ausführen können.
- Gültig für 60 Tage ab Ausstellung.

• Mietlizenz

- Können monatsweise gekauft werden und über unseren Vertrieb bezogen werden.
- Link zur Mietlizenzierung











Seite 8

Lizenz generieren

Suchen Sie über eine Suchmaschine die Wörter "**Siemens GTAC"** darüber gelangen Sie auf die Homepage des Siemens Software Bereichs.

https://www.plm.automation.siemens.com/de_at/support/gtac/

Unter Lizenz können Sie ihre Lizenz generieren.

SIEMENS Suchen nach ... O, 🖂 🚯 Branchen Produkte Ihr Erfolg Uber uns Support Buy Siemens PLM > Support Produktsupport Für welches Produkt benötigen Sie Support? Support erhalten Contact GTAC Support Links WebKey Account Management You can call GTAC or create a web ticket for support. Read more about Incident Report Classification Register for a new account or manage an existing account. Levels. Dateien herunterladen oder hochladen Register for a new account or manage an existing account. Web Support Hardware- und Softwarezertifizierungen Find certification files and resources Lizenzverwaltung Request an electronic or emergency copy of your FLEXIm license. Phone Support Dokumentation Access product specific documentation, notes, and guides. Phone support is available Monday - Friday, 5 AM - 5 PM Pacific Time (US) or normal business hours in your country. Solution Center Browse our knowledge base - updated daily. North America Call 1 800-955-0000 or +1 714 952-5444



Seite 9

Zugangsdaten

Für die erst Anmeldung müssen die Zugangsdaten angelegt werden.

Es kann sein dass diese nach einem Jahr wieder von Siemens gelöscht werden, wenn sie in diesem Zeitraum nicht verwendet werden.



WebKey Login

Welcome to the webkey login! The application you tried to access requires your authentication. By using the login method below your access to the retrieved application - and to other applications protected by webkey - will be granted. (So called "Single Sign-On")

🚯 sign in

WebKey Username:	WebKey
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

VebKey Password:		
------------------	--	--

Forgot your Webkey User Name / Password / or Change Password

New Users

If you don't have a WebKey, you may register for one.

If you are a new webkey user and need to activate your webkey key please follow this activation process.

Problems

Please note that your WebKey ID and password are case sensitive!

If you are having problems, please contact us.

This service complies with the specifications and guidelines of Siemens Corporate Information Technology.

© Siemens PLM 2014 - Corporate Information | Privacy Policy | Terms of Use



Seite 10

Webzugang erstellen

Die **SoldTo** Nummer und den **WebKey Access Code** finden Sie in Ihrer Lizenz Datei.

SIEMENS	SELicenseV110.txt - Editor
	Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
	# # # Siemens PLM Software Inc. # # License File #
	# Sold-To/Install: 1111111 WebKey Access Code: ABCERGASSA #
Webkey Registration	<pre># Contact Name: Created: 12-05-20xx # # E-mail Address: Version: 11x # #################################</pre>
NebKey Account Request	SERVER CAD-Server ANY 27001
de la companya de la	VENDOR selmd PORT=28001
	HelpFAQ DUP GROUP=UHD ISSUED=05-dec-2017 BORROW=4368 ck=239 SIGN="0975 \
Estavous Califa Band Walter Assass Cada Kusu da ast have the inform	00D7 EBBA 282A 6C2F 4C71 58AD 22B7 9E78 xxxx xxxx B2B9 \
Enter your Soluto # and webkey Access Code. If you do not know the inform	959B CC63 07CA 1C9D F3A1 7715 B911 C24B 9FA9 E2DB CF2F 12D1 \
hooded of the naving problems, proble content <u>interactions</u>	FEATURE server_id selmd 11x.0 permanent 1 VENDOR_STRING="1235456 - \
Sold-to ID:	user_info=Y7asdasda ISSUER=SIEMENS \
NebKey Access Code:	CK=183 SIGN="12DB F1F9 B01A 476F 618D DFE2 xxxx xxxx 5F67 3166 \ C2B8 179B 7887 3EAA C058 0988 B522 4EB8 6646 2E5A C15C E0E3 \
Continue	502A 2541 2BC5 E217 2758 04F5 BE66 8707"

	# #
	# SOFIWARE LICENSE TO FEATURE NAME CROSS REFERENCE # # Version: 110 Created: 12-05-20vv 17:01:08#

	# LICENSE PRODUCT QTY DESCRIPTION QTY FEATURE NAME



Seite 11

Webzugang erstellen

- Nach dem Ausfüllen der Firmen Daten müssen Sie ein Kennwort eingeben, damit alle 5 Punkte erfüllt sind.
- Zum Schluss bekommen Sie noch eine Aktivierungs-E-Mail auf die angegeben Adresse, die Sie bestätigen müssen.
- Dieser Zugang gilt auch f
 ür den Download von Solid Edge und den gesamten GTAC Bereich.

SIEMENS	

> Webkey Registration

 \checkmark

ebKey Account Request	WebKey
	HelpF
NOTE: Note: Enter your name, pho your Email Address is correct since	ne number and Email Address. Please make sure tha the activation link will be sent directly to that address
First Name:	Max
Last Name:	Mustermann
International Dial Code:	43 AUSTRIA V
Phone AreaCode:	732
Phone Number:	and the second
Email Address:	
Verify Email Address:	anter a secondaria de la compañía de
Enter the user name that you will u at least 2 characters. (The Userr charac Choose a Username:	se as your WebKey Account. Your username must be name must be alphanumeric with only these special ters allowed: ! & @ \$.)
Password:	•••••
0	Be at least 8 characters long
${igsidential}$	Contain an upper-case letter
	Contain a lower-case letter
\checkmark	Contain a number
S	Contain one special character
Retype Password:	

Sign up to receive up to date information on product launches, user groups, webinars, white papers, and other hot topics in product lifecycle management at Siemens PLM Software.

Passwords must match





Seite 12

SOLID EDGE Cloud Lizenzierung





Seite 13

Lizenz Verwalten

Mit den Zugangsdaten vom Siemens GTAC Bereich, kommt man in eine Oberfläche, in der man die Lizenzen der Firma verwalten kann.

Für eine **Node locked Lizenz** muss für jede Arbeitsstation ein Rechner angegeben werden.

Für eine **Floating Lizenz** wird einfach die Datei vom Server heruntergeladen.



Voraussetzungen für die Cloud Lizenzierung



Seite 14

Voraussetzungen für die Cloud Lizenzierung

- Installiertes Solid Edge ab ST9
- Aktiver Siemens Wartungskunde
- Bestehende Node locked Lizenz
- Aktiver Webkey
- Internetverbindung f
 ür An- und Abmeldung
 Eine aufrechte Internetverbindung ist beim Arbeiten mit Solid Edge
 nicht notwendig.







Seite 15

Den Punkt "Cloudaktivierte Lizenz" auswählen.
 Diese Ansicht ist vor der Cloudaktivierung!

About Us Products Industry Solutions Partners Training & Support



Wählen Sie unten die Lizenzverwaltungsfunktion aus.

Notfallkennwörter und Lizenzdateien

Rufen Sie temporäre Kennwörter oder Notfalllizenzdateien für PLM-Softwareprodukte ab. Mit diesen Informationen können Sie Ihre Systeme für einen begrenzten Zeitraum starten. Der für Sie zuständige Kundendienstmitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben.

Konfigurationsbericht

Sold-To/Install

Sold-To/Install-ID an.

Zeigen Sie Lizenzen an, die für bestimmte Standorte und Computer registriert werden müssen.

Zeigen Sie gespeicherte Informationen zu dieser

Cloudaktivierte Lizenz

PLM-Softwareprodukte ab.

Kennwörter und Lizenzdateien

Rufen Sie Kennwörter oder Lizenzdateien für

Klicken Sie nier, um die Lizenzierungsmethode von der computergebundenen Methode in die cloudaktivierte Methode zu ändern. Cloudaktivierte Lizenzen erfordern eine Internetverbindung und eine Benutzeranmeldung. Diese Änderung gilt für alle Produkte auf der Sold-To/Install-Liste.

Produktaktivierung

Klicken Sie hier, um Ihre Solid Edge-Netzwerklizenzen oder I-Deas-Lizenzen zu aktivieren und zu verwalten.

Bill-To

Zeigen Sie gespeicherte Informationen zu dieser Bill-To-ID an.



Seite 16

• Den Wechsel bestätigen

About Us Products Industry Solutions Partners Training & Support



Wechsel zu cloudaktiviertem Konto bestätigen

Durch Klicken auf Bestätigen ändern Sie Ihre Lizenzierungsmethode in die cloudaktivierte Lizenzierung. Sobald diese Änderung durchgeführt wurde, müssen Sie Produkte zu WebKey-Benutzern hinzufügen, die Ihrer Installation zugewiesen sind. Beim Zuweisen von Produkten haben Sie die Möglichkeit, nach Bedarf neue WebKey-Benutzerkonten zu erstellen.

Sobald Sie auf Bestätigen klicken, um das Konto wieder zur computergebundenen Lizenzierungsmethode zu ändern, müssen Sie sich über Ihren Geschäftspartner oder den für Ihr Kundenkonto zuständigen Vertreter an Siemens wenden.

Wichtiger Hinweis: Nur Produkte mit aktiver Wartung sind für die cloudaktivierte Lizenzierung verfügbar.

Bestätigen

Abbrechen



Seite 17

- Die Cloudaktivierung der gewünschten Lizenz zuweisen, mit "Zuweisen zu"
- Die Liste erweitert sich je nach Anzahl der Lizenzen

iold-To/Install:	termeneromaarne	
Constant and		Quick Links
and the state of the state of the	Quick Links Home Emergency License	
and and a second se Second second second Second second	Home	Emergency License
an a	Home	Emergency License
Not Assign	Cloudaktiviert	Emergency License



Seit<u>e 18</u>

- Es können auf eine SoldTo Nummer mehrere User angelegt werden
- Auf dieser Seite kann einer der User mit dem "WebKey auswählen…", für die bestehende SoldTo-Nummer, ausgewählt werden

old-To/Install: (ci	K ∰0007¥6.	www.nerowea.ornw License Management		26
e dimension given en me	singerine -		Quick Links	
1999 N. 18 12		Hama	Commenter	and the second
Sec. Marcall		Home	Emergency	icense
de de acore		Home		icense
de desarror Alt		Clouda	aktivierte Lizenz	icense
"SE289: Sc	lid Edge Clas	Clouda	aktivierte Lizenz	Absenden Abbrechen
"SE289; Sc	lid Edge Clas To enable Si	Clouda sic" diesem WebKey-Benutzer zu olid Edge Cloud Enabled licensir	aktivierte Lizenz weisen WebKey auswählen	Absenden Abbrechen
"SE289: Sc 1.	lid Edge Clas To enable Si With Solid E	Clouda sic" diesem WebKey-Benutzer zu olid Edge Cloud Enabled licensir dge closed, run the License Utilit	aktivierte Lizenz weisen <u>WebKey auswählen</u>	Absenden Abbrechen
"SE289; So 1. 2.	lid Edge Clas To enable S With Solid E In the Licens	Clouda sic" diesem WebKey-Benutzer zu olid Edge Cloud Enabled licensir dge closed, run the License Utilit se Utility, select the option I am Cl	aktivierte Lizenz weisen WebKey auswählen	Absenden Abbrechen



Seite 19

- Auf der nächsten Seite kann der User nochmal gewechselt werden
- mit **"Home"** kommt man auf die Startmaske

īo/Install;	tarmene rows or na License Management	2 The of a
A CONTRACT OF		
a - the section of the		
Marian Maria		Quick Links
Lines A		
Sec. 1	Home	Emergency License
n glad f	Home	Emergency License
igarf	Home	Emergency License
øs f	Cloudaktiviert	Emergency License
	Cloudaktiviert	Emergency License
SE289 : Sol	Cloudaktiviert	Emergency License e Lizenz Reassign User
SE289 : Sol	Home Cloudaktiviert	e Lizenz Reassign User
SE289 : Sol	Home Cloudaktiviert Id Edge Classic Abbreche	Emergency License e Lizenz Reassign User



Seit<u>e 20</u>

- Die Ansicht des Webportals nach der Cloudaktivierung
- Ein Wiederherstellen der Node locked Lizenz, kann jederzeit selbst vorgenommen werden
- Die Lizenz ist jetzt bereit für eine Anmeldung direkt auf ihrem Computer
- Es gibt keine Lizenz Datei!

tarring he rowse of row	ACC AND
Home	Quick Links

Wählen Sie unten die Lizenzverwaltungsfunktion aus.

Cloudaktivierte Lizenz

Notfallkennwörter und Lizenzdateien

Rufen Sie temporäre Kennwörter oder Notfalllizenzdateien für PLM-Softwareprodukte ab. Mit diesen Informationen können Sie Ihre Systeme für einen begrenzten Zeitraum starten. Der für Sie zuständige Kundendienstmitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben.

Cloudaktivierte Lizenz

Click here to manage your Cloud Enabled user accounts.

Bill-To

Zeigen Sie gespeicherte Informationen zu dieser Bill-To-ID an.

Sold-To/Install

Zeigen Sie gespeicherte Informationen zu dieser Sold-To/Install-ID an.

Cloudaktivierung – Solid Edge



5	e	τ	e	2	Ŧ

- Über das Windows Startmenü das Solid Edge Lizenzdienstprogramm starten
- Den Punkt "Ich bin cloudaktiviert" auswählen

Solid Edge-Lizenzdienstprogramm	×
	SE CID:
Solid Edge	
Wählen Sie Ihre Lizenzoption:	
Aktivierungscode	
C Siemens-Lizenzierungswebsit	
C Ich möchte den Viewer-Modus/ Free 2D Drafting verwenden	OK. Abbrechen Hilfe

Cloudaktivierung – Solid Edge



Seite 22

 Username und Kennwort des WebKey-Kontos das f
ür die Umstellung der Lizenz auf Cloud Lizenzierung verwendet wurde eintragen



🖌 Solid Edge Cloud Gateway - Anmelden		_		×
Solid Edge [®]				
WebKey-Konto				
Benutzemame:				
Kennwort: Anmelden Benutzemame nächstes Mal speichem				
Gedankenstütze für Benutzemame oder Kennwort.				
	Viewer-Modu	IS	Schließ	en

Cloudaktivierung – Solid Edge





- Dieses Fenster bleibt beim Arbeiten mit Solid Edge immer geöffnet
- Solid Edge-Einstellungen/Präferenzen:
 Speichern: Speichert die Einstellungen in die Cloud Wiederherstellen: stellt die Daten wieder her
 Vorteil: die Einstellungen können zwischen den Arbeitsstationen abgeglichen werden
- Solid Edge-Wartungspaket: Herunterladen: L\u00e4dt das aktuelle Maintenance Pack von Solid Edge vom Server Installieren: installiert das Update

Es wird empfohlen immer das letzte Maintenance Pack zu installieren.







Seite 24

Assistent für Einstellungen und Präferenzen

Assistent für Einstellungen und Präferenzen I



Seite 25

Assistent für Einstellungen und Präferenzen

Der erste Punkt erlaubt es die Einstellungen die zuvor erstellt wurden zu importieren!

Assistent für Einstellungen und Praferenzen			
	 Einstellungen und Präferenzen erfassen Einstellungen und Präferenzen bereitstellen Werkseitige Solid Edge-Einstellungen und -Präferenze, wiederherstellen Werkseitige Solid Edge-Einstellungen und -Präferenzen für Sprachänderung wiederherstellen 		
	Hinweis: Dieser Vorgang erfasst Ihre aktuellen Einstellungen und Präferenzen für Solid Edge und speichert sie in einer SEPREF-Datei. Sie können diese Datei verwenden, um Ihre Einstellungen und Präferenzen auf anderen Computern bereitzustellen.		
	Hilfe Abbrechen < Zurück Weiter		

Assistent für Einstellungen und Präferenzen II

Assiste

SYSTEMAUTOMATION

Assistent für Einstellungen und Präferenzen

- Bietet die Möglichkeit Einstellungen und Präferenzen in einer ZIP-Datei zu erfassen und zu verteilen.
- Folgendes kann erfasst werden:
 - Registry Einstellungen (Current User)
 - Appdata Dateien/Ordner (Themen)
 - Präferenz Dateien/Ordner
 - Vorlagen Dateien/Ordner
- Einstellungen können beim Start von Solid Edge eingelesen werden.
- Einstellungen können beim Verlassen von Solid Edge gesichert werden.
- Auslieferungszustand kann wieder hergestellt werden.
- Scripts über Befehlszeile sind möglich.

ent für Eins	tellung	en und Präferenzer	1	
) - G - G - G - G	0 E @ E 0 W 0 W			
- G -G -G	Hinw Einst werd		Ablage und Dateinamen für die Datei mit Einstellungen und Präferenzen (*.se D:\EigeneDaten\Dokus\SolidEdgeSettingsAndPreferences.sepref Registrierungseinstellungen bereitstellen Appdata-Dateien bereitstellen Dateien in Präferenzordner bereitstellen Vorlagendateien bereitstellen Sicherung der aktuellen Einstellungen für jsp erstellen	pref) auswählen urchsuchen
			Die Sicherungskopie wird in der gleichen Ordnerablage wie oben gesper Hinweis: Dieser Vorgang stellt Ihre gespeicherten Einstellungen und Präferer wendet sie auf dem aktuellen Computer in Solid Edge an. Hilfe Abbrechen < Zu	eichert. nzen bereit und urück Fertig stellen

Assistent für Einstellungen und Präferenzen III



Seite 27

Solid Edge zurücksetzen

Mit dem letzten Punkt kann Solid Edge zurück gesetzt werden, wie bei der Neu-Installation.

Assistent für Einstellungen und Präferenzen			
	 Einstellungen und Präferenzen erfassen Einstellungen und Präferenzen bereitstellen Werkseitige Solid Edge-Einstellungen und -Präferenzen wiederherstellen Werkseitige Solid Edge-Einstellungen und -Präferenzen für Sprachänderung wiederherstellen 		
	Hilfe Abbrechen < Zurück		

Assistent für Einstellungen und Präferenzen IV



Importmöglichkeit

- In der **SeAdmin.exe** kann der Pfad angegeben werden in welchem sich die Datei befindet.
- In den Solid Edge Optionen kann der Pfad direkt angegeben werden.
- Über Doppelklick auf die Datei, im Explorer.

Dadurch werden alle Einstellungen überschrieben, welche der User selbst geändert hat.

Achtung:

Es können beim Import keine Punkte ausgewählt werden. Dadurch werden auch die zuletzt verwendeten Dateien vom Export Rechner im Öffnen Bereich vom Import Rechner angezeigt.

olid Edge-Optionen		×
Allgemein	Aktualisieren Ändem Zurücksetzen	Alle zurücksetzen
Ansicht		
Farben	Dateitypen: Ablage:	
Speichem	Solid Edge Admin C:\CAD\Solid Edge 2019\Pr Benutzereinstellungen C:\CAD\Solid Edge 2019\Pr	references\Options.xml references\Custom.xml
Dateiablagen	Verknüpfungsverwaltung	
Benutzerprofil	Eigenschafts- Seed-Datei C:\CAD\Solid Edge 2019\Pr Auszüge	references\Propseed.txt
InterPart	Startbildschim	
Verwalten	Konfigurationsnamen C:\CAD\Solid Edge 2019\Pr Benutzerdefinierte Vorkommiseigenschaftendatei	references\ConfigNames.txt C\CAD\Solid Edge 2019\Preferences\CustomOccurrenceProperty.yml
Einheiten	Datei für Einstellungen und Präferenzen	
Bemaßungsformatvorlage	ANSI Inch-Toleranztabelle C:\CAD\Solid Edge 2019\Pr	references\SE-LimitsAndFitsTableANSlinch.txt
Anforderungen	ANSI metr. Toleranztabelle C:\CAD\Solid Edge 2019\Pr ISQ-Toleranztabelle C:\CAD\Solid Edge 2019\Pr	references\SE-LimitsAndFitsTableANSIMetric.txt references\SE-LimitsAndFitsTableISO.txt
Hilfen	Sheet Metal-Blechtafeldatei C:\CAD\Solid Edge 2019\Pr C:\CAD\Solid Edge 2019\Pr	references\Gagetable.xls
7-i-h	Bohrungsdatenbank C:\CAD\Solid Edge 2019\Pr	references \Materials
Zeichnungsvorgaben	Ablage der Sicherungskopie C:\Users\isp\AppData\Roar	ming\Siemens\Solid Edge\Version 219\SEBackup\
Generativer Entwurf	Protokolldateien C:\Users\jsp\AppData\Roar	ming\Siemens\Solid Edge\Version 219\Log Files
Simulation	NX Nastran Scratch-Ordner C. (Users ysp (AppData Loca	ar remp (SESimulation
		v
		OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Assistent für Einstellungen und Präferenzen V

Überschreiben zulässig

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Wert

Falsch

Falsch

Nein

Wahr

Nein

Ja



Einstellungen automatisch Importieren und Exportieren.

Die Checkboxen im Reiter "Benutzerprofil" bestimmen ob bei Start und Beenden von Solid Edge die Einstellungen gelesen bzw. gespeichert werden.

In Dateiablagen steht der Pfad zu der "ZIP-Datei".

🐤 Unbenannt - Solid Edge Administrator

Eigenschaftstext - Fehlerzeichenfolge anzeigen

Entwurf bei Revision von 3D-Datei revisionieren

Einzelne Blattformate in PDF speichern

Explosionskonfigurationen auflisten

Einstellungen und Präferenzen während des Beendens von Solid Edge erfassen

Einstellungen und Präferenzen während des Starts von Solid Edge bereitstellen

🔒 🎒 🐰 🖻 💼 💭

Datei Hilfe

Option

Diese Funktion ist auch im SEAdmin.exe vorhanden!

lid Edge-Optionen	×
Allgemein Ansicht Farben	Name:
Speichem	Postanschrift
⊾ teiablagen Benut⊾ profil InterPart	
Verwalten Einheiten	×
Bemaßungsformatvorlage	Feedback und Spotlight
Anforderungen Hilfen Zeichnungsvorgaben	Solid Edge-Programm zur Produktverbesserung Präferenz einstellen
Generativer Entwurf Simulation	Einstellungen und Präferenzen während des Starts von Solid Edge einlesen
- □ >	Einstellungen und Präferenzen während des Beendens von Solid Edge sichem Datei für Einstellungen und Präferenzen:
	OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Schnelle Einstellungssuche



Schnelle Eigenschaftensuche

Ich behalte die meisten meiner Dateien auf diesem Computer. Diese Funktion übersteuert den SEAdmin und nimmt die Einstellungen vom Lokalen Rechner.

Ich arbeite mit anderen zusammen und wir speichern unsere Dateien auf einem freigegeben Laufwerk unseres Netzwerks. Diese Funktion nimmt die Funktionen vom Server

Solid Edge-Dateiablagen (Lokal)

Hiermit kann die Windows Index Suche für schnelle Dateiensuche aktiviert werden.

Windows Index Suche

Für die Installation der Windows Index Suche gibt es ein eigenes Dokument!

Die Windows Index Suche muss auf dem Server installiert und am Client aktiviert werden!

Solid Edge-Optionen		×
Speichem Dateiablagen	Solid Edge-Daten-Management verwenden	
Dateiablagen Benutzerprofil Verwalten Hilfen Barguppe öffnen als Anforderungen	 Solid Edge-Daten-Management verwenden t-Definition Benutzerdefinierte Eigenschaften Dokumentbenennungsregel Lebenszyklus Meine Solid Edge-Dateien enthalten benutzerdefinierte Eigenschaften, für die ich eine Schnellsuche durchführen möchte. Ich habe sie in folgenden Ablagen definiert: Bigenschafts-Seed-Datei*: C:\CAD\Solid Edge 2019\Preferences\Propseed.txt Benutzervorlagen*:	
	OK Abbrechen Übernehmen Hit	fe

Thema: SE Viewer





Neu in ST10 - Solid Edge Free 2D – SE Viewer



Seite 32



Solid Edge Mobile Viewer



Seite 33

Solid Edge Mobile Viewer:

Solid Edge Mobile Viewer gibt es in den **Stores** von **Android**; **Apple** und **Windows**.

Diese sind nur zum betrachten und drehen der Modelle.

Ein Messen ist nicht möglich!

Für das Betrachten dieser Dateien muss eine *.sev Datei abgespeichert werden.



Keyshot Viewer



Seite 34

Keyshot Viewer:

Für Windows und MAC

- Mit Solid Edge zeichnen
- im Keyshot Rendern
- Mit Keyshot Viewer präsentieren.

Die <u>Keyshot</u> Software kann *.ksp Dateien abspeichern, welche mit dem <u>Keyshot Viewer</u> angezeigt werden können.







Seite 35

3D-PDF:

Aus **Solid Edge** können über **"Datei speichern Unter"** 3D-PDFs gespeichert werden.

Diese können mit **Adobe Acrobat, Adobe Reader 9** und **höher** geöffnet werden.

Mithilfe des kostenpflichtigen Adobe Acrobat können 3D-PDF

Dokumente wieder in **STEP** Dateien umgewandelt werden, um dann in einem **CAD Programm** wieder verarbeitet zu werden.

Mit beiden können auch die Modelle abgemessen werden!

